


РАСЧЕТЫ ПО БЕДРАМ И ТАЛИИ



РАСЧЕТЫ ПО БЕДРАМ

1) Определить ширину изделия по бедрам

$$ОБ + СО = 48 + 3 = 51$$

2) Найти разность между шириной сетки и шириной изделия

$$ОБ + СО - ОГ + СО = 51 - 47 = 4 \text{ Получили прибавку по бедрам.}$$

3) Разделить эту величину пополам и отложить вправо и влево от линии бокового шва на линии бедер.

Примечание!

Если размер бедер больше линии груди, то мы на линии бедер выкройку расширяем. Если бедра меньше чем грудь то уменьшаем.

РАСЧЕТЫ ПО ТАЛИИ

4) Определить сумму вытачек. Для этого от ширины сетки (ОГ + СО) отнять ширину по талии (ОТ + СО)

10 это сумма всех талиевых вытачек.

$$(ОГ + СО) - (ОТ + СО) = 47 - 37 = 10$$

Примечание!

Необходимо научиться приталивать равномерно по всей окружности талии. Для того, что бы избежать косых заломов, величина каждой вытачки должна быть **не более 2,5 см**. Если очень большая сумма вытачек, строятся дополнительные вытачки.

5) Отложить по **линии талии** от линии центра спины 1 см. Через (·) 1 произвести приталивание по линии центра спины.

6) В данном случае нам осталось приталить 9 см.

Мы строим 3 основных вытачки:

В боковом шве 2,5 см

Под грудью 2.5 см

На спинке 2.5 см

У нас уйдет на это 7.5 см. Оставшиеся 1.5 см можно не приталивать, а посмотреть на примерке и определить где лучше это сделать.

7) Верхняя часть всех вытачек не должна подниматься выше (·) вершина груди.

8) Нижняя часть вытачек не доходит до линии бедер на **3-5 см** (необходимо рассмотреть модель)

Построить талиевую вытачку под грудью и на спинке. Боковую талиевую вытачку построить с учетом расширения по бедрам.

ПРИМЕЧАНИЯ

1) Скос плеча спины равен

2 см - для нормальной фигуры

2,5 см для фигуры с покатыми плечами.

1-1.5 для фигуры с прямыми плечами.

2) Глубина проймы равна $1/3 \text{ OP} + \text{CO}$

До 46 размера CO не брать более 4 см

3) Если у модели большие увеличения в районе 7 шейного позвонка, увеличить выкройку от (·) 0 влево на 1 — 1.5 см.